

| |
|-----------|
| LFKOPIERE |
|-----------|

Kopieren von LFD-Türmen

Spez.-Wert:

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | QUELLE | Angaben zu EXDKZ und Typ des Quellturmes |
| 2 | ZIEL | Angaben zu EXDKZ und Typ des Zielturmes |
-

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Kommando zum Kopieren von LFD-Türmen | Anlagenspezifische Voreinstellung: |
|--------------------------------------|------------------------------------|

Wirkung:

Der unter Spezifikation QUELLE angegebene LFD-Turm wird 1-1 auf den unter ZIEL angegebenen Turm kopiert, der als A-Turm auf einem BEN-Laufwerk aufgespannt sein muss.

Während der gesamten Kopierdauer darf auf die LFD- kein Lese- oder Schreibzugriff erfolgen, desweiteren ist dafür Sorge zu tragen, dass der Auftrag nicht verdrängt wird.

formal:

<LFKOPIERE-Kommando> ::= ◇LFKOPIERE[, [<Spezname> =] <Spezwert>]
<Spezname> ::= QUELLE | ZIEL

◇LFKOP . , W14(LFD001) , W14(RHRK01)

Der LFD-Turm LFD001 wird 1-1 auf den Turm mit dem EXDKZ RHRK01 kopiert.

| |
|--------|
| QUELLE |
|--------|

Angabr n zu Typ und EXDKZ des Quellturmes

Spez.-Wert:

typ(name): Der zu kopierenden Turm ist vom Typ typ und hat das EXDKZ name

| |
|---|
| Obligate Spezifikation zum Kommando LFKOPIERE |
|---|

| |
|---|
| Anlagenspezifische Voreinstellung: "undefiniert" |
|---|

Einschränkung:

Der angegebene Turm muss auf einem LFD-Laufwerk liegen.

Wirkung:

Der zu kopierende Turm mit dem EXDKZ "name" wird 1-1 auf den unter ZIEL angegebenen Turm kopiert, mit Ausnahme von EXDKZ und DEFLIST-spezifischen Teilen.

formal:

<Wertzuzuweisung QUELLE> ::= [QUELLE =]{W14|W30|W32}(<Kennzeichen>)
<Kennzeichen> ::= < Normalstring von 1 bis 6 Zeichen Längel >

Beispiel:

...,QU=.W14(RHRK01),...

LFKOPIERE
ZIEL

ZIEL

2

Spez.-Wert:

typ(name) : Der Turm, auf den der Quell-LFD-Turm kopiert werden soll, ist vom Typ typ und hat das EXDKZ name.

Obligate Spezifikation zum Kommando LFKOPIERE

Anlagenspezifische
Voreinstellung: "undefiniert"

Einschränkung:

Der angegebene Turm muss auf einem BEN-Laufwerk im A-Zugriff gerüstet sein. Typ bei Quelle und Ziel müssen übereinstimmen.

Wirkung:

Der unter QUELLE angegebene LFD-Turm wird 1-1 mit Ausnahme von EXDKZ und DEFLIST-spezifischen Teilen auf den Turm "name" kopiert.

formal:

<Wertzuweisung ZIEL> ::= [ZIEL =]{W14|W30|W32}(<Kennzeichen>)
<Kennzeichen> ::= < Normalstring von 1 bis 6 Zeichen Längel >

Beispiel:

...,ZIEL=W14(RHRK01),...